

VEGA ÚJ FUNKCIÓK

1 Karton áthelyezés a Vegában

A karton áthelyezés azt jelenti, hogy a Vegában lévő eszközt vagy anyag karton mennyiséget másik tárolóhelyre helyezünk át. Tárolóhely ebben az értelemben lehet az ideiglenes tárolóhely (nem kiosztott kartonok helye), helyiségjegyzék vagy szerszámkönyv. A tárolóhely lehet az indító oldali állagbantartónál, vagy megadható egy másik cél állagbantartó is. Ennek megfelelően az alábbi esetek fordulhatnak elő:

- Tároló hely kartonjainak áthelyezése: kartonok egyenkénti vagy csoportos mozgatása azonos vagy másik állagbantartó valamely tárolóhelyére.
- Tárolóhely áthelyezése: egy tárolóhely (pl. helyiségjegyzék vagy szerszámkönyv) összes kartonjának áthelyezése azonos vagy másik állagbantartó kiválasztott tárolóhelyére.
- Használó szh. áthelyezése: saját használó szolgálati hely összes kartonjának és tárolóhelyének áthelyezése saját vagy másik állagbantartóra.
- Állagbantartó áthelyezése: teljes állagbantartó összes tárolóhelyének és kartonjának áthelyezése másik állagbantartóhoz.

1.1 Követelmények, megszorítások

- Egyszerre csak egy karton-áthelyezés lehet aktív (le nem zárt).
- Nyitott leltárral rendelkező állagbantartó nem indíthat és nem fogadhat karton áthelyezést. Leltár sem nyitható addig, amíg van lezáratlan áthelyezés akár indító, akár fogadó oldalról.
- Az áthelyezést indító felhasználónak mind a küldő, mind pedig a cél állagbantartóhoz rögzítési jog kell a Vegában.
- Az áthelyezésben nem vesznek részt a bármilyen okból függőben lévő kartonok, például: selejtre előjegyzett, visszaigazolatlan TEA vagy AA kartonjai, stb.
- A cél szolgálati helyen léteznie kell annak a tárolóhelynek, amelyikre át akarunk helyezni. Például egy használó szolgálati hely áthelyezésekor ez azt jelenti, hogy a cél helyen azonos helyiség számmal létező helyiségek fognak átkerülni. Szerszámkönyvek esetében az a feltétel, hogy az indító oldalon lévő személy legyen a fogadó oldalon is aktív és legyen ott is szerszámkönyve. A cél helyen nem létező, de szükséges tárolóhelyeket az indító oldalon is létrehozhatunk, lásd: alább.
- Ha ideiglenes tároló helyről akarunk mozgatni anyagokat vagy eszközöket, akkor az áthelyezés lezárásáig semmiféle olyan művelet nem végezhető el az adott kartonon, ami az ideiglenes tároló helyi mennyiséget a mozgatni kívánt mennyiség alá csökkentené.
- Amennyiben egy helyiségről vagy szerszámkönyvről mozgatunk át eszközöket vagy anyagokat, úgy az adott tároló helyről az eszközt nem lehet vissza venni, illetve anyag esetén csak a mozgatni kíván mennyiségig. Például ha egy helyiségen x anyagból van 12 és azt a 12 mennyiséget az áthelyezési listára tesszük, majd újból a helyiségre teszünk az adott anyagból 3-at, akkor legfeljebb azt a 3 -at tudjuk visszavenni, mert a maradék 12 már foglalva van egy áthelyezésre.

2 Karton áthelyezés folyamata

2.1 Áthelyezés indítása

A Készlet/Kartonok menüben található a Karton áthelyezések menüpont:



Ezt kiválasztva, és az **[Összes]** gombra kattintva láthatjuk az eddigi áthelyezéseink adatait tartalmazó listát. Az **[Új bejegyzés]** gomb ebben az esetben új karton áthelyezés nyitását jelenti. Dupla kattintással megnyithatjuk a már elkezdett áthelyezést.

A megjelenő fej adatok:

- Sorszám: automatikus sorszám az indított áthelyezésről. A program generálja későbbi azonosítás céljából.
- Küldő szh és név: az áthelyezést indító szolgálati hely kódja és neve. Automatikusan kitöltődik a bejelentkezett felhasználó alapján.
- Cél szh és név: a fogadó szolgálati hely kódja és neve. A megjelenő választó listából kell kiválasztani. Csak a küldővel azonos üzletágon (fő tevékenységet ellátó szervezeten) belüli szolgálati hely választható ki, de csak azok, amelyekhez a felhasználónak rögzítési joga van, valamint nem kapcsolódnak nyitott leltárhoz vagy karton áthelyezéshez.
- Bizonylat: a lenyíló listából kell megadni, hogy az állagbentartók között mozgásokról készüljön-e bizonylat. Ha a „Bizonylattal” opciót választjuk, akkor a program automatikusan elkészíti a mozgásokhoz tartozó TEA és AÁ jegyeket.
- Típus: áthelyezés típusa. Itt kell megadni az 1. pontban leírt négy lehetőség közül valamelyiket. Ez a típus később már nem módosítható. Ha többféle módon akarunk karton áthelyezést végrehajtani, akkor először le kell zárunk az éppen aktívat, majd más típussal indítunk a következőt. Típust módosítani úgy lehet, ha az előzőleg felvett tételeket töröljük a listáról.
- TEA Közig.cím: TEA jegyen szereplő közigazgatási cím. Csak akkor módosítható, ha „Bizonylattal” készítjük az áthelyezést.
- Megjegyzés: kötelező mező, az áthelyezéshez tartozó leírást, indoklást, stb. kell itt megadni.

A **[Tárolóhelyek másolása cél helyre]** gomb segítségével a saját helyiség és szerszámkönyv törzsadatok alapján a cél szolgálati helyen is létrehozhatunk üres helyiségeket és szerszámkönyveket. Erre akkor lehet szükség, ha például teljes szervezeti változás miatt a helyiségek és szerszámkönyvek egy-az-egyben átkerülnek egy másik állagbantartóhoz. Ilyenkor a cél helyen az áthelyezés előtt létre kell hoznunk a nálunk lévő helyiségeket és szerszámkönyveket. Ha ezt a funkciót már használtuk az adott áthelyezésen, akkor a cél szolgálati helyet már módosítani nem lehet.

2.2 Tételek hozzáadása

Az áthelyezés fej megnyitása után a **[Tételek felvétele]** gombbal adhatunk hozzá tételeket. A **[Kijelölt tételek törlése]** gombbal a törölhetjük a listáról a tételeket.

A tételek felvétele egy csoportos választó ablak segítségével történhet:

Választó	Lelt.sz./Cikksz.	Megnevezés	Saját név	Ideiglenes tárolóhelyen	Karton sorsszám	Aktuális th	Hely típus	Típus	Aktuális tárolóhely
☐	K505718	KULCSTÁROLÓ SZEKRÉNY			0 67090/N-00079*0002	1	Helyiség	NFTE	Helyiség: 063 76000 Telepőrök
☐	K506360	BUVÁRSZIVATTYU			0 67090/N-00220*0001	1	Helyiség	NFTE	Helyiség: 070 76083 II.Olajraktár
☐	K507854	HŰTŐSZEKRÉNY 80 LITERES			0 65060/N-00035*0002	1	Helyiség	NFTE	Helyiség: 014 76208 Bútor raktár
☐	K507854	HŰTŐSZEKRÉNY 80 LITERES			0 65060/N-00035*0002	1	Helyiség	NFTE	Helyiség: 014 76208 Bútor raktár

A megjelenő ablak – Vegában már megszokott – csoportos választó gombokat tartalmazza. A listában látható az alapadatokon kívül a kartonok aktuális helye is. Akár szűréssel, akár egyenként a választó oszlopban kijelölhetjük az áthelyezni kívánt tételeket.

A kiválasztottak felírása után a karton áthelyezés listában megjelennek a kijelölt tételek:

Kijelölés	Tételek felvétele		Cél megadása kiválasztott tételekhez				Kijelölt tételek törlése		
Választó	Lelt.sz./Cikksz.	Megnevezés	Mennyiség	Mennyiség	Tároló helyen	Helyiség	Szerszám könyvön	Eredeti hely	Cél hely
☐	K505718	KULCSTÁROLÓ SZEKRÉNY	1		0	1	0	Helyiség: 76000 Telepőrök	
☐	K506360	BUVÁRSZIVATTYU	1		0	1	0	Helyiség: 76083 II.Olajraktár	

Amennyiben a mozgás állagbantartók között történik és a cél helyen található olyan jellegű tároló hely, mint ami az indító oldalon is van, akkor a program azt felajánlja cél tárolónak:

- Ideiglenes tároló helyről ideiglenes tároló helyre.
- Helyiségről azonos számú helyiségre.
- Szerszámkönyvről adott személy szerszámkönyvére.

Ha a cél nem töltődött ki, vagy a felajánlott cél számunkra nem megfelelő, akkor a kijelölt kartonokhoz a **[Cél megadása...]** gomb segítségével adhatunk célként új tároló helyet:

- Áthelyezés a cél szolgálati hely ideiglenes tárolóhelyére. Ezzel a kartonok a cél szolgálati helyen nem lesznek kiosztva, hanem az ideiglenes tárolóhelyre kerülnek.

- Áthelyezés a cél szolgálati hely egy szerszámkönyvére. A megjelenő választó listából kell kiválasztanunk a cél szolgálati hely szerszámkönyvei közül azt az egyet, amelyre a kijelölt kartonok kerülnek.
- Áthelyezés a cél szolgálati hely egy helyiségére. A megjelenő választó listából kell kiválasztanunk a cél szolgálati hely helyiségei közül azt az egyet, amelyre a kijelölt kartonok kerülnek.
- Beállított cél törlése: visszavonjuk a cél hely megadását.

Fontos! A cél hely kiválasztásakor megjelenő választó listákban akár új helyiséget vagy szerszámkönyvet is létrehozhatunk a cél szolgálati helyen.


A listán szereplő összes kartont ezzel a csoportos módszerrel több cél helyre is áthelyezhetjük. A cél szolgálati hely természetesen lehet az indító oldal is, ekkor saját állagbantartón belüli mozgásokat hozunk létre.

2.3 Egyéb mozgások

Nyitott karton áthelyezés esetén a kartonok mozgatása korlátozva van. Helyiségjegyzékről vagy szerszámkönyvről például egy áthelyezés alatt lévő kartont nem mozgathatunk, vagy (anyag esetén) csak az engedélyezett mennyiséggel.

2.3.1 Példák

A poroltó 4 mennyiséggel erről a helyiségről függőben lévő áthelyezés alatt áll, ezért a választó bepipálásakor a következő üzenet jelenik meg:



A csoportos kijelölés sem fog működni:

Tételek összesítve					
Tételek mozgásai					
Kijelölés	Kiadás	Visszavétel	Karton megtekintése	Tétel mozgásai	
Választó	Típus	Lelt.sz./Cikksz.	Megnevezés	Számj. szám	Mennyiség
☒	NYKA	1065525100	HULLADÉKGYŰJTŐ BELTÉRI 40 L MŰANYAG, PEDÁLOS		5
☐	NYKA	1066151100	POROLTÓ 35 KV-05 6 KG-05		4

Adott rekordon állva a visszavételezés is inaktív lesz:

Tételek összesítve					
Tételek mozgásai					
Kijelölés	Kiadás	Visszavétel	Karton megtekintése	Tétel mozgásai	
Választó	Típus				
☐	NYKA	1066151100	1066151100 áthelyezés alatt áll, ezért a visszavétel nem lehetséges. Kijelölhető tételek visszavétele	Számj. szám	Mennyiség
☐	NYKA	1065525100	HULLADÉKGYŰJTŐ BELTÉRI 40 L MŰANYAG, PEDÁLOS		5
☐	NYKA	1066151100	POROLTÓ 35 KV-OS 5 KG-OS		4

Abban az esetben, ha több van kiosztva az adott tárolóhelyre, mint amennyi áthelyezésre vár (csak anyag), legfeljebb az áthelyezés terhéig lehet visszavételezni (ez az üzenet a választó jelölésekor jelenik meg):

Tételek összesítve					
Tételek mozgásai					
Kijelölés	Kiadás	Visszavétel	Karton megtekintése	Tétel mozgásai	
Választó	Típus	Lejt.sz./Cikksz.	Megnevezés	Számj. szám	Mennyiség
☐	NYKA	1065525100	HULLADÉKGYŰJTŐ BELTÉRI 40 L MŰANYAG, PEDÁLOS		5
☐	NYKA	1066151100	POROLTÓ 35 KV-OS 5 KG-OS		6

Vega

Figyelmeztetés!

A tételből 4 áthelyezés alatt áll, ezért legfeljebb 2 vehető vissza, amit a [Visszavétel] gombbal végezhet el.

OK

A [Visszavétel] gomb használatakor jelenik meg tájékoztatásként a visszavételező ablak előtt:

Tételek összesítve					
Tételek mozgásai					
Kijelölés	Kiadás	Visszavétel	Karton megtekintése	Tétel mozgásai	
Választó	Típus	Lejt.sz./Cikksz.	Megnevezés	Számj. szám	Mennyiség
☐	NYKA	1065525100	HULLADÉKGYŰJTŐ BELTÉRI 40 L MŰANYAG, PEDÁLOS		5
☐	NYKA	1066151100	POROLTÓ 35 KV-OS 5 KG-OS		6

Vega

Figyelmeztetés!

Helyiségen: 6
Áthelyezés alatt: 4
Visszavehető: 2

OK

2.4 Áthelyezés lezárása, véglegesítése


Eddig csak a tételek és a cél helyek meghatározását végeztük el, tényleges karton mozgás nem történt. Most még módosíthatunk, törölhetünk, új tételeket vehetünk föl. A karton áthelyezés véglegesítésével, lezárásával a listán lévő és cél hellyel rendelkező kartonok áthelyezését elvégzi a program. Amelyik tételhez nincs cél hely megadva, azt figyelmeztetés után törli a listáról.

Az áthelyezés lezárását a **Zárás dátuma** mező kitöltésével és a **[Mentés]** gombra kattintással tehetjük meg. Ekkor a program létrehozza a szükséges mozgás rekordokat (analitika) és elvégzi a kartonok áthelyezését. Beállítástól függően létrejönnek az állagbantartók közötti mozgások bizonylatai (TEA, AÁ).

3 BEÁLLÍTÁSOK

A „Beállítások” ablakban a jelszó módosításán kívül, egyéb beállításokat is el lehet végezni:

- Megadható, hogy az adatnézetben a szerverről mennyi rekord töltődjön le. Ez azoknak a felhasználóknak hasznos, akik adatelemzéshez, statisztikák készítéséhez stb. az összes adatot látni akarják. A mindennapi munkához nem érdemes túl nagy számot beállítani (érdeemes szűkítő feltételt megfogalmazni – pl. egy bizonyos állagbantartó), mert bizonyos esetekben a lekérdezési idő viszonylag sokáig tarthat.



-
-
- A vonalkód olvasó beüzemelését a választó gombbal lehet aktiválni. Az ehhez szükséges modulok letöltését a program újra indítás után automatikusan elvégzi, amit ebben az esetben a program fel is ajánl.
-
- Informatikusok részére:
- A vonalkód olvasó beüzemelése előtt telepíteni és Windows Update - el frissíteni kell a Nádor Rendszerház által megadott kiegészítőket (ActiveSync, .Net, stb.). Ezek után lehet a beállítások ablakban a vonalkód olvasó modult kiválasztani. Abban az esetben, ha egy új vonalkód olvasó eszköz kerül beüzemelésre, azt „formázni” kell. A formázást a kiválasztás és újra indítás után lehet elvégezni, amikor az eszköz dokkolt állapotban van. A formázáshoz a Vega2\PDA könyvtárban található LeltarTransfer.exe programot „InitDevice” paraméterrel kell konzolból indítani. Ezzel a művelettel a már korábban használatban lévő eszközöket is alaphelyzetbe lehet állítani, azonban minden korábbi adat törlése kerül.